

# desknet's プラットフォーム移行手順書

2007/08/27

## 【ご注意】

- ・本マニュアルは公開日時点において、特定の環境下でのご利用を想定して設定方法を説明したものです。実際のお客様設置環境での作業での記載通りの結果を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・本マニュアルの内容は、将来、予告なしに変更されることがあります。
- ・本マニュアルに従った実行、使用の結果生じた偶発的な損害および必然的な損害いづれについても弊社は一切の責任を負いません。
- ・本マニュアルの無断転載を禁止します。


## desknet's の移行手順

このドキュメントは、現在ご利用されている desknet's のデータを、プラットフォームの違うサーバーに移行する方法についてまとめたものです。

以下では、旧サーバーを Windows サーバー、新サーバーを DigitalGate、移行するために作業を行うクライアント端末を WindowsPC という構成を例にご説明します。

新旧サーバーや作業用 PC のプラットフォームの違いによりファイルパス等の例が異なりますが、いずれのプラットフォームにおいても作業の流れは同一となります。

プラットフォームの違いにより不明な点がある場合は、株式会社ネオジャパンまでお問合せください。



### 移行作業の流れ

- 1 DigitalGate への desknet's のインストール
- 2 DigitalGate の FTP 環境の設定
- 3 DigitalGate 用 desknet's ライセンス取得
- 4 旧サーバーの desknet's のバージョンアップ(最新版で無い場合のみ)
- 5 旧サーバーからのデータダウンロード
- 6 DigitalGate へのデータアップロード
- 7 DigitalGate 用 desknet's ライセンス登録

株式会社ネオジャパンご参照ホームページ

[desknet's製品FAQ \(技術関連\) 目次](#)

より、「その他の困った！」 - 「Q013 サーバを移行する方法 (手順・手続き) を教えてください。」をご参照ください。

## 1. DigitalGate への desknet's のインストール

移行先の DigitalGate に最新版の desknet's をインストールします。

DigitalGate の管理画面で「システムオプション」 - 「desknet's の管理」 - 「インストール/アップデート」からインストールを実施することができます。

## 2. DigitalGate の FTP 環境の設定

### FTP サービスの起動

FTP サービスを起動していない場合は、以下の手順で起動します。

- DigitalGate の管理画面から、「システムコントロール」 - 「システムプロセス」を選択する。
- パスワードを入力し、ftp サービスの「有効」ボタンをクリックする。

### FTP アカウントの設定

ftp 専用のアカウント「wwwadmin」を以下の手順で有効化します。

DigitalGate に ftp でアクセスする際は、必ずこのアカウントでアクセスしてください。

- DigitalGate の管理画面から、「システムコントロール」 - 「システムプロセス」 - 「Web 環境の設定」 - 「Web サーバー管理アカウントの設定」を選択する。
- 「有効にする」を選択し、wwwadmin のパスワードを入力する。
- システムのパスワードを入力し、実行ボタンを押す。

### 3. DigitalGate 用 desknet's ライセンス取得（ライセンスキーの再発行）

ライセンスキーはサーバ固有に発行しているため、サーバ変更により、ライセンスキーの再発行を行う必要があります。DigitalGate の desknet's にアクセスし、「お客様コード」をご確認の上、ライセンスキーの再発行の申請を行ってください。

申請方法につきましては、株式会社ネオジャパンの desknet's「サポートサービスご案内」ページより、「サポートサービス内容」 「(2) ライセンスキー発行」をご参照ください。

[desknet'sサポートサービスご案内](#)

ライセンスの再申請を行うと、株式会社ネオジャパンより 1 日～3 日程度で新しいライセンスコードが再発行されます。

#### DigitalGate の desknet's お客様コード確認方法

お客様コードは desknet's に管理者でログインし、左側のメニューリストから

「管理者設定」 - 「初期設定メニュー」 - 「ライセンス設定」

を選択することで確認できます。

試用中サーバーからのデータ移行など、ライセンス未購入の場合は、ライセンスを購入した後に本作業を実施してください。

desknet's（もしくは iOffice）の使用を開始して 1 年以上が経過している場合、保守サービス契約に加入していないとライセンスキーの再発行を行えませんのでご注意ください。

#### 4. 旧サーバーのバージョンアップ(最新版で無い場合のみ)

次に新旧のプラットフォームで動作するdesknet'sのバージョンを合わせる作業を行います。

desknet'sのバージョンによってはデータのフォーマットが異なる場合がありますので、データ移行を行う際は、旧サーバーとDigitalGateのdesknet'sソフトウェアのバージョンを同じにすることが必要です。

必要に応じて旧サーバーのバージョンアップとデータのコンバートを行ってください。

バージョンアップおよびデータのコンバートについては、以下の desknet's ホームページをご参照ください。

[desknet'sアップデートモジュールダウンロード](#)

#### 5. 旧サーバーからデータのダウンロード

次に旧サーバーから、desknet's のデータをダウンロードします。

旧サーバーが Windows の場合

初期設定では、データ格納フォルダは以下になります。

C:¥Inetpub¥Scripts¥dnet¥data

C:¥Inetpub¥Scripts¥dnet¥file

該当するフォルダを共有設定するなどしてフォルダをクライアント端末へコピーして下さい。

お客様の環境によっては、データ格納フォルダのパスが異なる場合がありますのでご確認下さい。

旧サーバーが unix 系 OS の場合

- ・FTP でダウンロードするディレクトリ

[ドキュメントルート]/cgi-bin/dnet/data

[ドキュメントルート]/cgi-bin/dnet/file

ダウンロードする際に、file ディレクトリはバイナリーモード、data ディレクトリは、アスキーモードかつコード変換(EUC SJIS)を行うようにして下さい。

## 6. DigitalGate へのデータのアップロード

旧サーバーからダウンロードしたデータファイルを DigitalGate へアップロードします。

DigitalGate では、インターネットからアクセスできる WWW サーバ(外部WWWサーバー)とアクセスできないサーバ(内部WWWサーバー)の 2 つを別々に起動することが出来ます。

desknet's をインストールした直後は、内部 WWW サーバーになっています。

データファイルをアップロードした後で、外部 WWW サーバーへ変更することも可能です。

FTP で DigitalGate へ接続します。

```
> ftp [DigitalGate の IP アドレス]
```

```
User: wwwadmin
```

```
Password: [2 で設定したパスワード]
```

FTP でアップロードするディレクトリ

- 内部WWWサーバー (ポート: 9123)で公開している場合

```
/usr/local/intranetpublic/cgi-bin/dnet/data
```

```
/usr/local/intranetpublic/cgi-bin/dnet/file
```

- 外部WWWサーバー (ポート: 80) で公開している場合

```
/usr/local/public/cgi-bin/dnet/data
```

```
/usr/local/public/cgi-bin/dnet/file
```

アップロードする際に、file ディレクトリはバイナリーモード、data ディレクトリは、アスキーモードかつコード変換(SJIS EUC)を行うようにしてください。

## 7. DigitalGate 用 desknet's ライセンス登録

最後に、DigitalGate の desknet's に、再申請により取得した DigitalGate 用のライセンスキーを入力します。

DigitalGate にインストールした desknet's に管理者権限でログインし、左側のメニューリストから「管理者設定」 - 「初期設定メニュー」 - 「ライセンス設定」を選択して登録を行って下さい。

設定 > 初期設定メニュー > ライセンス設定 > ライセンスの登録

管理者設定

- ユーザー設定
  - ユーザー一覧
  - CSVファイルからインポート
  - CSVファイルへエクスポート
  - 個人設定の変更不可設定
- グループ設定
  - グループ一覧
  - CSVファイルからインポート
  - CSVファイルへエクスポート
- 初期設定メニュー
  - 会社情報設定
  - メールサーバ設定
  - 管理者パスワード設定
  - ログイン方法設定
  - 祝日設定
  - 個人毎のアクセス権設定
  - メニュー設定
  - オプションメニュー追加
  - リフレッシュ間隔設定
  - ヘルプ設定
  - 共有ブックマーク設定
  - リンク設定
  - ツールボックス設定
  - ライセンス設定
- ログ集計メニュー
  - アクセス数集計
  - 使用ディスク容量集計
  - トップページへ

[前に戻る]

ライセンスキー(\*)

※お客様コードが同じライセンスキーは上書きされます。

※ (\*)は必須項目です。

---

[前に戻る]

以上で、データ移行作業は終了です。