

リモートアクセス"CRYP<クリプ>" スタートアップマニュアル

[ネットワークサーバーパック お客様システム管理者さま向け]

2010年4月1日 第1.2版

bit-drive

目次

1 本マニュアルの対象について	3
2 マネジメントツールへのアクセス確認	4
3 CRYPユーザー・グループの設定	5
3-1 ユーザーの登録とカードの有効化	5
3-2 グループの作成とユーザーの所属登録	7
4 リモートアクセス機能の確認	9
4-1 CRYPカードとCRYP IDの確認	9
4-2 CRYPクライアントソフトウェアのインストールとリモートアクセス機能の確認.....	9
4-3 リモートアクセス機能の確認.....	9

1 本マニュアルの対象について

本マニュアルは、お客さまシステムの管理者様を対象に、リモートアクセス"CRYP<クリプ>" [以下、CRYP サービス] の、マネジメントツールへのアクセス手順と、リモートアクセス機能の確認手順を記載しております。

- CRYP サービスの利用者さまを対象に、別紙「CRYP ユーザーマニュアル」を用意しておりますので、実際に利用される方には「CRYP ユーザーマニュアル」を配布ください。

2 マネジメントツールへのアクセス確認

CRYP サービス開始日になりましたら、以下の手順に従ってマネジメントツールへのアクセスの確認を行ってください。

- WWW ブラウザを起動し、以下の URL へアクセスを行ってください。
<http://www.bit-drive.ne.jp/cgi-bin/jumppage/jumppage.cgi?pageNo=504>
- bit-drive インターネットサービスのアカウント No、パスワードを入力してください。

bit-drive お客様サポート

技術情報 Technical Support

リモートアクセス"CRYP<クリプ>" マネジメントツールログイン

アカウントNo.

パスワード

入力 リセット

- ▶ アカウントNo.とパスワードのご確認方法(ネットワークサーバーバックのお客さま)☐
- ▶ アカウントNo.とパスワードのご確認方法(マネージドインターネットのお客さま)☐
- ▶ パスワード変更☐
- ▶ パスワードが不明な方は bit-driveインフォメーションセンターまでお問い合わせください。

Copyright 2009 Sony Corporation SONY

- ログイン後、以下のページが表示されますので、ご契約時の登録内容が正しく登録されていることをご確認ください。

CRYP Management Tool

リモートアクセス"CRYP<クリプ>"をご利用、いただき誠にありがとうございます。
 "CRYP Management Tool"では、種別ごとのアクセス制限や、管理者さまの情報を変更いただけます。

CRYPサービスご契約情報		ご契約情報	契約変更ステータス
アカウントNo	0-000000000		
お客様会社名	bit-drive 株式会社		
クリプご担当者名	ビット太郎		クリプ担当情報 変更
クリプご担当者E-mail	info@bit-drive.ne.jp		
ライセンス数	10		
未使用ライセンス数	0		ご契約内容 変更
CRYPカード枚数	20		
有効・未使用・失効カード数	10・10・0		
サービス開始日	2009/08/01		

Shared-Secretを表示する

Copyright 2009 Sony Corporation SONY

3 CRYPユーザー・グループの設定

CRYP マネジメントツールに登録されている内容に間違いがなければ、CRYP 利用者のカード登録を行ってください。

3-1 ユーザーの登録とカードの有効化

メニューフィールドの[ユーザー/グループ設定]をクリックします。



- [カード/ユーザー情報]をクリックし、「カード/ユーザー情報」の画面を開きます。上段から「有効」「未使用」「失効」の3つのステータスに分かれています。初期では、「有効」「未使用」の欄のみが表示され、すべてのCRYPカードのCRYP IDが「未使用」欄に表示されます。
- 割り当てたいCRYPカードのCRYP ID(本マニュアルでは、「20-00001-00001」とします)をクリックします。ユーザープロパティの画面が表示されますので、ユーザー名を入力し、[プロパティ変更]をクリックします。

ユーザープロパティ	
CRYP ID	20-00001-00001
ユーザー名	ビット太郎
所属グループ名	
備考	

- カードステータスを「有効化」に変更し、[ステータス変更]をクリックします。

⇒ ユーザー/グループ設定

- カード/ユーザー情報
- グループ情報
- 一括ユーザー登録

[20-00001-00001] ユーザープロパティ

ユーザープロパティ


CRYP ID	20-00001-00001
ユーザー名	ビット太郎
所属グループ名	
備考	

プロパティ変更

カードステータス 有効化

ステータス変更

- 以下の確認画面が表示されますので、登録した内容が正しいことを確認し、[OK]をクリックします。
 - ステータスを[失効]にしますとカードの復旧・再利用はできなくなります。ご注意ください。



3-2 グループの作成とユーザーの所属登録

- [グループ情報]をクリックし、「グループ情報」の画面を開きます。表示された画面から[Group01]をクリックします。

CRYP Management Tool ? HELP

⇒ ユーザー／グループ設定

- カード/ユーザー情報
- **グループ情報**
- 一括ユーザー登録

ID	グループ名	ユーザー数	備考
01	Group01	0	
02	Group02	0	
03	Group03	0	
04	Group04	0	
05	Group05	0	
06	Group06	0	
07	Group07	0	
08	Group08	0	
09	Group09	0	
10	Group10	0	
11	Group11	0	
12	Group12	0	
13	Group13	0	
14	Group14	0	
15	Group15	0	
16	Group16	0	
17	Group17	0	
18	Group18	0	

- グループプロパティ画面が表示されますので、グループ名(本マニュアルでは「bit-drive」とします)を入力し[変更]をクリックします。

⇒ ユーザー／グループ設定

- カード/ユーザー情報
- **グループ情報**
- 一括ユーザー登録

[Group01]

グループプロパティ VPNグループ権限 無線LANグループ権限

グループプロパティ

グループ名 bit-drive


備考

変更

- グループプロパティ画面で追加したいユーザを選択し、[←追加]をクリックします。
 - グループから除外する場合は、[→グループから除外]をクリックします。
 - グループ登録可能なユーザは、[ステータス:有効]のユーザのみとなります。

→ ユーザー/グループ設定

- カード/ユーザー情報
- グループ情報
- 一括ユーザー登録



[bit-drive]

グループプロパティ VPNグループ権限 無線LANグループ権限

グループプロパティ

グループ名 bit-drive 変更

備考

[bit-drive]ユーザー一覧

ビット次郎

所属ユーザー数
1 ユーザー

ユーザーの追加/除外

グループ非所属 切替

手帳

←追加 ビット次郎

ビット次郎
20-00001-00010

→グループから除外

4 リモートアクセス機能の確認

CRYP サービス開始日になりましたら、以下の手順にしたがって CRYP クライアントソフトウェアをインストールし、リモートアクセス機能の動作確認を行います。

4-1 CRYPカードとCRYP IDの確認

- 契約時に、お客さまに納品された CRYP カードをご準備ください。
- マネジメントツールにログインし、CRYP ID[CRYP カードに記載されている ID]のステータスが有効になっていることを確認してください。



#	CRYP ID	ステータス	ユーザー名	所属グループ名	備考
1	20-00002-00001	有効		グループ非所属	未使用化
2	20-00002-00002	未使用			有効化
3	20-00002-00003	未使用			有効化
4	20-00002-00004	未使用			有効化
5	20-00002-00005	未使用			有効化
6	20-00002-00006	未使用			有効化

4-2 CRYPクライアントソフトウェアのインストールとリモートアクセス機能の確認

CRYP ユーザーマニュアル(利用者用)をご覧ください、CRYP クライアントソフトウェアのインストールを行ってください。

4-3 リモートアクセス機能の確認

CRYP ユーザーマニュアル(利用者用)をご覧ください、リモートアクセスを実施し、正常に動作することを確認してください。